

MANUAL

Import af Personbilleder

Pro.nr.: PCS125-20

Rev.: 2023-09-19

Intro information

Integrationstype der automatiserer indlæsning af personbilleder til databasen.

En billedfil indlæses automatisk i databasen, når filnavnet matcher en persons stamdata. Efter indlæsning i databasen, kan billedfiler bevares eller automatisk slettes.

Indhold

1. Beskrivelse 2

 1.1 Generel beskrivelse 2

 1.2 Opsætning..... 2

 1.3 Program-moduler 2

1. Beskrivelse

1.1 Generel beskrivelse

Anvendelse

Denne integrationstype automatiserer indlæsning af personbilleder til databasen.

Placér blot billedfiler i billedmappen, og billederne vil automatisk blive anvendt til de korrekte personer og gemt i UniLock databasen.

Automatikken letter arbejdsgangen med at tildele personbillede til personer, da fotoautomat, fotograf, fotoansvarlig mv. blot skal placere billeder i billedmappen.

Personbilleder er automatisk inkluderet i backup, da billederne gemmes i databasen.

Billedfiler kan automatisk slettes efter indlæsning i databasen, så personbilleder kun eksisterer i UniLock databasen.

Beskrivelse

Billednavn kan sammensættes ud fra et eller flere stamdatafelter. Anvendes fx medarbejdernummer, vil 1023.jpg automatisk blive anvendt som personbillede for personen med medarbejdernummer: 1023.

Personbilleder kan tildeles automatisk, hvor billedfilnavn og undermappe til billedmappen kan sammensættes af indholdet i et eller flere stamdatafelter.

Undermappe til billedmappen kan sammensættes ud fra et eller flere stamdatafelter. Herved kan billeder til indlæsning placeres i undermapper fx i forhold til afdeling, som

"<Billedmappe>\Produktion\1903 - Birgit Nielsen.jpg".

Filstørrelsen på billedet bør ikke være for stor, da det kan sløve visning, specielt hvis der forbindes via netværk. Et typisk billede fylder mellem 5 kB og 30kB.

1.2 Opsætning

Opsætning angives i UniLock programmet [Integrationer], Integration af typen "Import af personbilleder", [Forbindelse].

Integrationen undersøger hvert 10. sekund om der findes billedfiler i den angivne sti.

Import resultat log

Hver import genererer en import resultat log i form af en XML-fil, der placeres i integration historik mappe. Fra UniLock kan logfilen gennemses: [Integrationer], [Import af personbilleder], [Synkronisering], [Vis logfil].

1.3 Program-moduler

For at kunne anvende integrationstypen, kræves der et ledigt programmodul til en ekstra integrationskanal. Personbilleder vises når programmodulet Personbilleder er aktiveret.